

Installation et utilisation du câble USB TSX PCX 3030 pour la communication avec les automates TSX07, 37, 57 avec AUTOMGEN

13/4/2016

Câble TSX USV TSX PCX 3030-C



Installation du driver système

1- télécharger le driver système du câble TSX PCX3030-C depuis cette adresse:


<http://www.irai.com/drivers/tsxpcx3030c.zip>

2- décompressez le fichier zip dans un répertoire sur votre disque dur. Par exemple "c:\driver".


3- connectez le câble sur un des ports USB de votre PC,

4- Annulez l'installation automatique du driver si Windows vous le propose.

5- Dans le gestionnaire de périphériques de Windows, la ligne suivante apparaît :




6- Faites un clic droit et choisissez "Mettre à jour le pilote :"




Installation et utilisation du câble USB TSX PCX 3030-C pour la communication avec les automates TSX07, 37, 57 avec AUTOMGEN


7- Choisissez "Rechercher un pilote sur mon ordinateur" :



8- Choisissez le répertoire en accord avec l'étape 2, puis cliquez sur "Suivant" :




9- Le pilote s'installe, cliquez sur "Fermer" :




Installation et utilisation du câble USB TSX PCX 3030-C pour la communication avec les automates TSX07, 37, 57 avec AUTOMGEN


10- Dans l'élément "Port COM et LPT", une nouvelle ligne doit apparaître, notez le numéro de port com associé au câble (dans cet exemple COM14) :




Remarque : si nécessaire, le numéro de port COM associé au câble peut être modifié en allant dans les propriétés de l'élément ci-dessus :



Onglet "Paramètres du port" bouton "Avancé" :



Paramètre numéro de port COM:



Il est recommandé de redémarrer le PC et de vérifier le numéro de port COM après changement de ce paramètre.

Installation et utilisation du câble USB TSX PCX 3030-C pour la communication avec les automates TSX07, 37, 57 avec AUTOMGEN

Câble TSX USV TSX PCX 3030 (à base de composant FTDI) FTDI



Installation du driver système

1- télécharger le driver système du câble TSX PCX3030-C depuis cette adresse:

<http://www.irai.com/drivers/tsxpcx3030ftdi.zip>

2- décompressez le fichier zip dans un répertoire sur votre disque dur. Par exemple "c:\driver".


3- connectez le câble sur un des ports USB de votre PC,

4- Annulez l'installation automatique du driver si Windows vous le propose.

5- Dans le gestionnaire de périphériques de Windows, la ligne suivante apparaît :




6- Faites un clic droit et choisissez "Mettre à jour le pilote :"




Installation et utilisation du câble USB TSX PCX 3030-C pour la communication avec les automates TSX07, 37, 57 avec AUTOMGEN


7- Choisissez "Rechercher un pilote sur mon ordinateur" :



8- Choisissez le répertoire en accord avec l'étape 2, puis cliquez sur "Suivant" :



9- Le pilote s'installe, cliquez sur "Fermer" :



Installation et utilisation du câble USB TSX PCX 3030-C pour la communication avec les automates TSX07, 37, 57 avec AUTOMGEN


10- Dans l'élément "Port COM et LPT", une nouvelle ligne doit apparaître, notez le numéro de port com associé au câble (dans cet exemple COM3) :




11- Réglage des propriétés du driver : cliquez droit sur le driver et sélectionnez "Propriétés" :



Onglet "Paramètres du port" bouton "Avancé" :



Sélectionnez "1" pour la paramètre "Temps de latence (msec)" :



Installation et utilisation du câble USB TSX PCX 3030-C pour la communication avec les automates TSX07, 37, 57 avec AUTOMGEN

Si nécessaire, modifiez également le numéro de port de communication associé au câble.

Il est recommandé de redémarrer le PC et de vérifier le numéro de port COM après changement de ce paramètre.

Utilisation avec Automgen et un automate TSX 07

Téléchargez le module de communication TSX07 à l'adresse suivante :

http://www.irai.com/friends/07DRV_8.exe

Et placez le dans le répertoire d'installaton d'AUTOMGEN8 (remplacez le fichier existant).

Dans les propriétés du module de communication du post-processeur TSX07 d'Automgen, sélectionnez simplement le numéro de port COM tel que vu à l'étape 10 de la procédure d'installation du driver du câble :




Utilisation avec Automgen et un automate TSX 37 ou TSX 57

Téléchargez le module de communication TSX07 à l'adresse suivante :

http://www.irai.com/friends/pl7drv_8.exe

Et placez le dans le répertoire d'installaton d'AUTOMGEN8 (remplacez le fichier existant).

Dans les propriétés du module de communication du post-processeur PL7 (TSX37&57) d'Automgen, sélectionnez simplement le numéro de port COM tel que vu à l'étape 10 de la procédure d'installation du driver du câble :



Installation et utilisation du câble USB TSX PCX 3030-C pour la communication avec les automates TSX07, 37, 57 avec AUTOMGEN